



Snelle opdrachten lijst voor de Host

Deze opdrachten zijn uitsluitend voor de Hosts. Sommige opties kunnen worden gewijzigd voor deelnemers gebruik. **Deelnemers opdrachten worden in blauw genoteerd.**



Beginnen van uw conferentie

Internationale of lokale toegangs nummers	1) Bel toegangs nummer 2) Toets uw AudioOne zaal nummer # 3) Toets PIN code #	Opent en begint uw conferentie
Toegewijde conferentie zaal	1) Toets uw AudioOne zaal nummer # 2) Toets PIN code #	Opent en begint uw conferentie (uitsluitend vanuit een toegewijde zaal)
Bellen naar een deelnemer	Telefoon nummer op Internationale wijze #	Bellen naar een deelnemer
Opnieuw bellen	02#	Opnieuw de laatst gebelde deelnemer bellen
De laatst gekoppelde deelnemer ontkoppelen	8#	De laatst gebelde deelnemer ontkoppelen
Uw conferentie eindigen	9#	Ontkoppeld automatisch alle deelnemers en de Host

Gedempt

Dempen / openen van de deelnemers microphones	4# / 40#	Sluit / opent de microphones van alle deelnemers
Dempen / openen van de microphone van de Host	46# / 460#	De Host opent / sluit zijn eigen microphone
Zelfmanagement aan / uit van de deelnemers microphone	45# / 450#	De Host opent / sluit het zelf-management van de deelnemer's microphone
Dempen / openen individueel van iedere deelnemer's microphone	*#	Als de deelnemers microphone ingeschakeld is, kan hij hem zelf uitschakelen

Support

Klanten Service bellen	0#	Om u assistentie te bieden tijdens uw conferentie
Menu van opdrachten	6#	Gesproken lijst van opdrachten

AudioOne gesproken berichten

Deurbel uit/aan	47# / 470#	Is te horen wanneer een nieuwe deelnemer binnen komt
Gesproken berichten uit/aan	48# / 480#	Gesproken bericht om aan te geven dat de opdracht gesproken berichten aan / uit is
Aankondiging deelnemer aan / uit	50# / 500#	Kondigt de binnenkomst van een deelnemer aan
Terugspelen van de alle deelnemers aankondigingen	501#	Speelt de opname terug aan de Host van de aankondigingen van de deelnemers

Opnamen & wacht-kamer muziek

Starten / stoppen van de opnamen	51# / 510#	Begint / stopt de audio opname voor de conferentie
Opladen van de Audio opname(n)	Audio opname	www.meetingone.com/eu-nl/support/
Wacht-kamer muziek aan / uit	75# / 750#	Laat wacht-kamer muziek horen aan de deelnemers

Gooi het toetsenbord van uw telefoon overboord en controleer uw conferentie via een scherm !

Click&Meet, inclusief bij AudioOne, is een visueel gereedschap die het u mogelijk maakt uw gesprek efficiënt te beheren.

Klik op meetingone.com/eu-nl/support/clickmeet/



Snelle opdrachten lijst voor de Host

Deze opdrachten zijn uitsluitend voor de Hosts. Sommige opties kunnen worden gewijzigd voor deelnemers gebruik. **Deelnemers opdrachten worden in blauw genoteerd.**

Sub-conferentie(s) (of ateliers)

Stuurt u naar de Host hoek / terugkeer	2# / 20#	Verplaatst de Host naar de Host hoek / terug naar de hoofd conferentie zaal
Deelnemer naar de Host hoek	21#	Verplaatst de deelnemer naar een aparte zaal alleen als de Host daar al aanwezig is
Opent sub-conferentie zalen gecontroleerd door de Host	3#	De deelnemers worden automatisch verplaatst naar een door de Host vooraf bepaalde sub-conferentie in de directory. Alleen de Host kan de deelnemers verplaatsen naar andere sub-conferenties.
Opent sub-conferentie zalen gecontroleerd door de deelnemer	3*X# <small>X= de sub-conferentie die u wenst betreden (van 1 tot 8) - 0 vertegenwoordigt de hoofd conferentie</small>	Met toestemming van de Host kunnen de deelnemers zichzelf verplaatsen van de éne sub-conferentie naar de andere
Stuurt u door naar sub-conferentie zaal X	3*X# <small>X= de sub-conferentie die u wenst betreden (van 1 tot 8) - 0 vertegenwoordigt de hoofd conferentie</small>	Nadat de Host de sub-conferenties geopent heeft, kunnen de deelnemers zich verplaatsen van de éne sub-conferentie naar de andere
Sluit een sub-conferentie zaal	30*X#	Sluit sub-conferentie zaal X en stuurt alle deelnemers terug naar de hoofd conferentie zaal
Sluit alle sub-conferentie zalen	30#	Sluit alle sub-conferentie zalen en stuurt de deelnemers terug naar de hoofd conferentie zaal
Overdracht van de Host functies	999#	Overdracht van de Host functies naar een deelnemer. De deelnemer moet dezelfde opdracht code toetsen op z'n toetsbord, om de overdracht te bevestigen.
Instaleren van een herrinerings toon	61*(aantal minuten) #	Een bel signaal om aan te geven dat het aantal geprogrammeerde minuten verstrek is

Beheren van een vraag&antwoord (Q&A) sessie

Aan / uit van spreek beurt	42# / 420#	Aan / uit van de deelnemers spreek beurten
Aanvraag spreek beurt / annuleren aanvraag spreek beurt	*#	Deelnemers kunnen in en uit de wacht-rij
Het woord geven aan een deelnemer / annuleren	*#	Geeft of annuleert de spreek beurt van een deelnemer
Opschuiven in de rij naar volgende deelnemer voor spreek beurt	*#	Geeft het woord aan de volgende deelnemer in de wacht-rij

Online Account Information (OAI) informatie over uw conferentielijnen

Beheer uw audio account online! **Log in via** meetingone.com/eu-nl/audioone/oai/oai-login/



Toegang's modus

Sluiten / openen van de toegang tot de zaal	14# / 10#	Ontkoppelt automatisch de deelnemers die toegang proberen te krijgen
Gecodeerde toegang (conferentie)	12*(gekozen code)#	De deelnemers die de zaal willen betreden moeten de toegangs code intoetsen
Gecodeerde toegang (individuele code - IAC)	13#	De deelnemers die de zaal willen betreden moeten een individuele code intoetsen (vastgelegd in de directory)
Gefilterde toegang	11#	Deelnemers zullen in een aparte wacht-zaal geplaatst worden totdat u ze verwelkomt
Wachtende deelnemers om toegang te krijgen	2# & 1#	Een bel signaal zal u waarschuwen dat een deelnemer zich in de wacht-zaal bevindt. Toets *2# en u zult beiden in de sub-conferentie 2 terecht komen. U kunt nu de deelnemer ontkoppelen of toestaan tot de hoofd conferentie zaal door *1# te toetsen

Opdrachten door deelnemers gecontroleerd

Zelfmanagement uit / aan van de deelnemers microphone	*#	Als de functie geactiveerd is, kunnen de deelnemers zelf hun microphone in- of uitschakelen
Aanvraag spreek beurt / annuleren aanvraag spreek beurt	*#	De deelnemers kunnen aansluiten of de rij voor vragen verlaten, alleen als de Host die functie geactiveerd heeft
Zich verplaatsen naar de Host hoek	21#	Verplaatst de deelnemer naar de Host hoek, alleen als de Host daar al aanwezig is
Zich verplaatsten naar sub-conferentie X	3*X# <small>X= de sub-conferentie die u wenst betreden (van 1 tot 8) - 0 vertegenwoordigt de hoofd conferentie</small>	Alleen als de Host de sub-conferenties geopent heeft

